

Installationsanleitung Schäcke Datanorm **NETZWERK**

Alle Vorgaben gehen von einer e-projekt Installation unter Z:\EPROJEKT aus!

1.) Installationspfad für Rexel - Dateien

für **Schäcke**: C:\Preispflege\datanorm\schaecke

für **Regro**: C:\Preispflege\datanorm\regro

2.) Benötigte Dateien

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
artikel.bat	18.07.2012 12:38	Windows-Batchda...	1 KB
eCat.pdf	28.02.2012 11:40	Adobe Acrobat D...	664 KB
FOXUSER.DBF	12.03.2012 17:56	DBF-Datei	1 KB
FOXUSER.FPT	18.07.2012 12:47	FPT-Datei	1 KB
INIFileParser.dll	22.12.2011 01:06	Anwendungserwe...	18 KB
INIFileParser.xml	22.12.2011 01:06	XML-Dokument	32 KB
Ionic.Zip.dll	06.08.2011 23:01	Anwendungserwe...	452 KB
lbe8.bat	09.03.2012 19:18	Windows-Batchda...	1 KB
rexel.ini	17.07.2012 14:46	Konfigurationsein...	1 KB
rexel.log	18.07.2012 12:47	Textdokument	1 KB
RexelDownloader.exe	27.02.2012 11:33	Anwendung	38 KB
RexelDownloaderConsole.exe	01.03.2012 10:02	Anwendung	13 KB
RexelLoader.dll	01.03.2012 09:55	Anwendungserwe...	10 KB
schdatan.exe	12.03.2012 17:46	Anwendung	5.377 KB
sender.log	18.07.2012 12:47	Textdokument	4 KB
VFP9r.dll	21.09.2007 13:34	Anwendungserwe...	4.624 KB
VFP9rDEU.dll	24.01.2008 19:49	Anwendungserwe...	1.524 KB

Hinweis: für jeden Vorgang muß eine eigene "bat-Datei" angelegt werden und einzeln über die Windows-Aufgabenplanung gestartet werden. Es kann für Fa. Schäcke max. folgende Dateien geben, wobei Neuanlagen nicht berücksichtigt sind:

artikel.bat / lbe6.bat / lbe7.bat / lbe8.bat / lbe9.bat

3.) Programmablauf (Detail in eCat.pdf)

- 1.) über die Windows-Aufgabenplanung wird die artikel.bat aufgerufen
- 2.) die artikel.bat ruft über Parameter die RexelDownloaderConsole.exe auf
- 3.) die RexelDownloaderConsole.exe startet eine Anfrage bei Schäcke laut den verwendeten Parametern, bis die Daten zum Download bereit stehen
- 4.) nach dem Download wird die schdatan.exe gestartet
- 5.) die schdatan.exe sichert zuerst die Artikeldatenbanken und führt anschließend die Datanorm Preispflege durch

4.) Vorgaben Schäcke

Laut Fa. Schäcke darf die autom. Artikelpreispflege max. 1X pro Woche gestartet werden.

5.) Parametereinstellungen (für Artikelpreispflege + Stücklisten Update)

Hinweis 1: die Datei rexcel.ini gilt für Artikelpreispflege und Stücklisten. Der einzige unterschiedliche Parameter "typ" (z.B. PRICAT od. SLBE08) wird über die jeweilige bat-Datei gesteuert.

Hinweis 2: für Firma Regro muß ein eigenes Verzeichnis C:\eprojekt\datanorm\regro angelegt werden.

a) für rexcel.ini

;Diese Konfiguration wird benötigt, um dem E-Projekt mitzuteilen wo alle Dateipfade lokalisiert sind.

[eprojektConfiguration]

katalog = SCHÄCKE

lbe06 = S_LBE6

lbe07 = S_LBE7

lbe08 = S_LBE8

lbe09 = S_LBE9

artikelstamm = Z:\EPROJEKT\DATA\

eprojekt = Z:\ EPROJEKT\

ausgabe = C:\ PREISPFLEGE\DATANORM\SCHAECKE

ep = schdatan.exe

;Pfad wird übers Programm ausgelesen, da es sowieso im selben Verzeichnis wie e-projekt sein muss

;Hier werden die Programmspezifischen Daten angegeben

[downloaderConfiguration]

uri = <http://b2b.rexel.at/HTTPInterface>

flag = P

status = Anlage

typ = PRICAT

;Benutzer-Status

[userSection]

kundenid = 9998

kundenpw = rexit005

userid = EPROJSCT

userpw = EPROJSCTEST

b) für artikel.bat

RexelDownloaderConsole.exe PRICAT UpdateData true

c) für lbe8.bat

RexelDownloaderConsole.exe SLBE08 UpdateData true

6.) Windows .NET Framwork 4.0


Sollte auf dem PC diese Option nicht installiert sein, kann mit diesem Link die Installationsdatei geholt werden (ca. 49MB)

<http://www.microsoft.com/de-at/download/confirmation.aspx?id=17718>

7.) Windows Aufgabenplanung

In der Windows-Aufgabenplanung kann der automatische Zeitintervall angegeben werden, indem der automatische Aufruf erfolgen soll.

Wichtig ist folgende Einstellung:



Programm/Skript: hier wird die entsprechende "bat-Datei" ausgewählt

Starten in (optional): hier muß unbedingt der Programmpfad der ausgewählten "bat-Datei" angegeben werden, sonst wird die Preispflege nicht gestartet !

hier z.B. C:\Preispflege\Datanorm\Schaecke